

Tema 4: Servicios básicos de servidor a cliente

Administración de Sistemas e Redes

Tomás Fernández Pena

tf.pena@usc.es

Índice

1. Introducción	2
2. Acceso remoto y transferencia de ficheros	2
2.1. Servicio de telnet y ftp	3
2.2. SSH	5
3. Sistemas de archivos de red (NFS)	8
3.1. Características principales	9
3.2. Instalación de NFS en Debian	11
3.3. Consideraciones de seguridad en NFS	14
4. Servicios de directorio	15
4.1. Servicio de Información de Red NIS	16
5. Servicio de directorio: LDAP	21
5.1. OpenLDAP	22
5.2. Modelo de datos de LDAP	22
5.3. Instalación de un servidor LDAP	24
5.4. Migración desde ficheros o NIS	27
5.5. Instalación de un cliente LDAP	28
5.6. Configuración de LDAP con múltiples servidores	32
5.7. Herramientas de administración de LDAP	33

6. Compartición Linux-Windows: Samba	33
6.1. Funcionamiento de Samba	34
6.2. Instalación básica de Samba	35
6.3. Configuración de Samba	36
6.4. Otros comandos Samba	38

1. Introducción

Dos tipos de servicios:

1. Servicios de Internet:
 - Servicios de ejecución remota: telnet, ssh
 - Servicios de transferencia de ficheros: ftp, sftp
 - Servicio de DNS
 - Servicio de Proxy
 - Servicio de correo electrónico: SMTP, POP, . . .
 - Servicio Web
2. Servicios de intranet
 - Sistemas de archivos de red (NFS)
 - Servicio de información de red (NIS)
 - Servicio de directorio (LDAP)
 - Compartición Windows/Linux (Samba)

Los servicios de DNS, Web, Proxy y e-mail se tratan en la asignatura Administración Avanzada de Sistemas e Redes

2. Acceso remoto y transferencia de ficheros

Permiten acceder a un sistema remoto y transferir ficheros de/hacia este sistema

- Aplicaciones clásicas
 1. `telnet` (*TELEtype NETwork*) permite conectarnos a otros ordenadores de la red como terminal remoto

2. `ftp` (*File Transfer Protocol*) permite intercambiar ficheros entre distintos ordenadores de la red

- Problema: la información se transfiere en claro
- El uso de `telnet` y `ftp` se desaconseja
- Reemplazarlos por `ssh`, `scp`, `sftp`
 1. `ssh` (*Secure Shell*) permite conectarnos a otro sistema encriptando toda la información
 2. `scp`, `sftp` permiten la transferencia de ficheros de forma encriptada
 - `scp` similar a `cp` y `sftp` similar a `ftp`

2.1. Servicio de telnet y ftp

Los servicios TCP (`telnet`, `ftp`, `talk`, `finger`, etc.) son normalmente lanzados por el superdemonio de red `inetd` (o `xinetd`)

- El fichero de configuración es el `/etc/inetd.conf`
- Ejemplo de línea

```
telnet    stream  tcp    nowait  telnetd  /usr/sbin/in.telnetd
```

- cuando `inetd` reciba una petición al puerto `telnet` abre un socket tipo *stream* y ejecuta `fork()` y `exec()` del programa `/usr/sbin/in.telnetd`, bajo la identidad del usuario `telnetd`
 - `nowait` indica que el servidor puede continuar procesando conexiones en el socket
- Versión mejorada de `inetd`: `xinetd`
 - Para mayor control usar *TCP Wrapper* (programa `tcpd`)
 - Permite conceder/denegar acceso a determinados hosts/redes mediante los fichero `/etc/hosts.allow` y `/etc/hosts.deny`

Servicio de telnet

Instalación de un servidor telnet

- Descargar el paquete `telnetd`
 - El paquete actualiza el `/etc/inetd.conf`
 - Por defecto usa TCP wrappers
 - El servidor escucha el puerto 23

Desinstalar el servicio telnet

- Desinstalar el paquete `telnetd`, o
- Comentar la línea correspondiente en `/etc/inetd.conf`

Servicio de FTP

Transfiere ficheros a/desde un host remoto

- Permite usuarios registrados o anónimos (*anonymous*)
- Utiliza dos puertos: 21 (conexión de control) y 20 (conexión de datos)
- Dos modos de funcionamiento:
 1. Activo (modo por defecto en el comando `ftp`)
 - El servidor inicia la conexión de datos desde su puerto 20 a un puerto > 1023 del cliente
 - Problema con los firewalls en el cliente
 2. Pasivo (modo recomendable, por defecto en navegadores)
 - El cliente inicia las conexiones de control y datos
 - No se utiliza el puerto 20
 - No tiene problema con los firewall

Instalación de un servidor ftp básico

1. Instalar el paquete `ftpd`
 - El paquete actualiza el `/etc/inetd.conf`
 - Por defecto usa TCP wrappers
 - Podemos denegar el acceso ftp a ciertos usuarios incluyéndolos en el fichero `/etc/ftpusers`

Servicio de FTP avanzado

Servidores avanzados de FTP

- Proporcionan numerosas facilidades, tanto para ftp normal como anónimo
- Existen numerosos servidores comerciales u open source: Wu-FTPD, Pure-FTPd, ProFTPD, wzdftpd, vsftpd
- Estos servidores proporcionan normalmente:
 - Operación a través de inetd o *standalone*
 - Servidores FTP virtuales (varios servidores de FTP anónimos en el mismo host)
 - Usuarios FTP virtuales (cuentas ftp diferentes de las cuentas del sistema)
 - Facilidades para registro y monitorización de accesos
 - Facilidades para controlar y limitar accesos
 - Comunicación encriptada

2.2. SSH

SSH: Shell seguro

- Permite comunicarnos de forma segura con un servidor remoto
 - Permite abrir sesiones o transferir ficheros (`scp` o `sftp`)
 - Reemplazo de `rlogin`, `telnet` o `ftp`
 - Todos los datos viajan encriptados
 - Dos versiones SSH-1 y SSH-2:
 - Recomendable SSH-2
 - Versión open-source OpenSSH
- Paquetes Debian:
 - Cliente: `openssh-client`
 - Servidor: `openssh-server`

Modos de autenticación mediante SSH

SSH soporta 4 modos de autenticación:

1. Si el nombre del host remoto desde el cual un usuario se conecta al servidor esta listado en `~/.rhosts`, `~/.shosts`, `/etc/hosts.equiv` o `/etc/shosts.equiv` el usuario remoto puede entrar sin contraseña
 - Método absolutamente desaconsejado
2. Igual que el anterior pero la clave pública del host remoto debe aparecer en `/etc/ssh_known_hosts` o `~/.ssh/known_hosts`
 - No demasiado seguro (si el host remoto se ve comprometido, el servidor local queda comprometido)
3. La clave pública del usuario remoto debe estar en `~/.ssh/authorized_keys`
 - El usuario remoto debe tener acceso a su clave privada
 - Método más seguro, pero un poco incomodo
4. Acceso mediante contraseña (modo por defecto)
 - Menos seguro que el anterior

Opciones para autenticación

Fichero de configuración del servidor ssh: `/etc/ssh/sshd_config`

Opción	M	Dfto.	Significado
RhostsRSAAuthentication	2	no	Si yes permite autenticación por host (SSH-1)
HostbasedAuthentication	2	no	Si yes permite autenticación por host (SSH-2)
IgnoreRhosts	2	yes	No usa los ficheros <code>~/.rhosts</code> y <code>~/.shosts</code>
IgnoreUserKnownHosts	2	no	Ignora el fichero <code>~/.ssh/known_hosts</code>
RSAAuthentication	3	yes	Autenticación de clave pública de usuario (SSH-1)
PubkeyAuthentication	3	yes	Autenticación de clave pública de usuario (SSH-2)
PasswordAuthentication	4	yes	Autenticación mediante contraseña
UsePAM	2,3,4	no	Usa PAM para autenticación

Otras opciones de configuración del servidor

Otras opciones en `/etc/ssh/sshd_config`

Opción	Dfto.	Significado
Port	22	Puerto (puede ser interesante cambiarlo a >1024)
Protocol	2,1	Protocolo aceptado (más seguro sólo 2)
ListenAddress	Todas	Dirección local por la que escucha
PermitRootLogin	yes	Permite acceder al root
X11Forwarding	no	Permite forwarding X11

Para más opciones `man sshd_config`

Opciones para el cliente

Fichero de configuración del cliente ssh: `/etc/ssh/ssh_config` o `~/.ssh/config`

- En este fichero se especifican opciones para los comandos `ssh`, `scp` o `sftp`
- Algunas de estas opciones se pueden especificar en el momento de ejecutar el comando, p.e.

```
$ ssh -p port servidor # Indica otro puerto
```

Algunas opciones:

Opción	Dfto.	Significado
Hosts		Host para los que se aplican las opciones (* implica todos)
Port	22	Puerto por defecto
Protocol	2,1	Protocolo usado por defecto
Cipher[s]		Mecanismos de cifrado usados
ForwardX11	no	Reenvío X11

Para más opciones `man ssh_config` y `man ssh`

Otros comandos

- `ssh-keygen` generación y gestión de claves públicas/privadas para SSH
 - Permite claves RSA o DSA (DSA sólo SSH-2, por defecto RSA-2)
 - Ficheros (para SSH-2)

- Clave privada: `~/.ssh/id_rsa` o `~/.ssh/id_dsa` (`~/.ssh/identity` para SSH-1)
 - Clave pública: `~/.ssh/id_rsa.pub` o `~/.ssh/id_dsa.pub` (`~/.ssh/identity.pub` para SSH-1)
- La clave privada debe tener una *passphrase* de longitud arbitraria
 - Puede cambiarse con la opción `-p`
- `ssh-agent` Agente de autenticación
 - Mantiene en memoria la clave privada
 - Evita tener que escribir la *passphrase* cada vez que usemos `ssh`
 - Habitualmente, si entramos en X11 se activa automáticamente
 - Opción `use-ssh-agent` de `/etc/X11/Xsession.options` (ver `man xsession.options`)
 - Para activarlo en consola usar (como usuario)


```
eval $(ssh-agent)
```
 - Define las variables `SSH_AUTH_SOCK` y `SSH_AGENT_PID`
- `ssh-add` Añade las claves privadas al agente
 - Uso:


```
ssh-add [opciones] [-t life] [fichero]
```
 - Por defecto añade los ficheros `~/.ssh/id_rsa`, `~/.ssh/id_dsa` y `~/.ssh/identity`, pidiendo las correspondientes *passphrases*
 - Pueden añadirse múltiples claves
 - En una conexión se prueban las diferentes claves hasta que coincide
 - Algunas opciones:
 - `-l` Muestra las identidades añadidas
 - `-t life` Especifica un tiempo de vida de la identidad

3. Sistemas de archivos de red (NFS)

NFS (*Network File System*) permite compartir sistemas de ficheros en la red

- Introducido por Sun Microsystems en 1985, y soportado por todos los Unixes


- Versiones principales: NFSv2, NFSv3 y NFSv4 (la más reciente, RFC 3530, incluido en kernel 2.6, última revisión 4.1)
- NFSv2 y 3: protocolo sin estado, el servidor no mantiene información de los clientes
- NFSv4 incorpora estado: servidor y clientes mantienen información sobre ficheros abiertos y locks
 - Incorpora un mecanismo complejo de recuperación de caídas
- Comunicación mediante TCP (v3 o v4) o UDP (v2 o v3)
- Dos tipos de servidores en Linux:
 - servidor en espacio de usuario: más lento y con problemas
 - servidor en modo kernel: más rápido, menos características (versión por defecto)

Para más información:

- Capítulo 18 (*The Network File System*) del libro “Unix and Linux System Administration Handbook” (4a ed.), Evi Nemeth et.al.
- Linux NFS-HOWTO
- nfs.sourceforge.net

3.1. Características principales

Ejemplo de funcionamiento



Procesos implicados

NFS se basa en RPC (*Remote Procedure Call*)

- el servicio *portmap* (también llamado *rpcbind*) debe estar disponible y activo
 - convierte números de programas RPC en números de puertos
 - utiliza el puerto 111
 - necesario para aplicaciones que usen RPC
 - el comando `rpcinfo` nos muestra información RPC
 - en Debian, paquete `portmap`

Otros demonios necesarios:

- `rpc.nfsd`: implementa la parte de usuario del servidor NFS (atender y resolver las peticiones de acceso del cliente a archivos situados en el directorio remoto)
- `rpc.mountd`: proceso que recibe la petición de montaje desde un cliente NFS y chequea para mirar si coincide con un sistema de ficheros actualmente exportado, y si el cliente tiene permisos suficientes para montar dicho directorio
- `rpc.rquotad`: proporciona información de cuotas a usuarios remotos
- `rpc.statd`: implementa el protocolo NSM (*Network Status Monitor*); proporciona un servicio de notificación de reinicio, cuando NFS cae; lo usa el servicio de bloqueo de ficheros *lockd*
- `rpc.lockd`: servicio de bloqueo de ficheros (*NFS lock manager*, NLM); no necesario en kernels modernos (≥ 2.4) en los que el bloqueo es realizado por el kernel

NFSv4 no usa `portmap`, ni los demonios `rpc.mountd` y `rpc.statd`

- Usa autenticación basada en Kerberos mediante los siguientes servicios:
 - `rpcsec_gss` (cliente `rpc.gssd`, servidor `rpc.svcgssd`): autenticación de la conexión cliente-servidor
 - `rpc.idmapd`: mapeo entre UIDs (o GIDs) y nombres de usuario (o nombres de grupos)

3.2. Instalación de NFS en Debian

Veremos como instalar un servidor y con cliente NFS v3 y v4 en Debian

- Los paquetes a instalar para las dos versiones son los mismos: `nfs-kernel-server` y `nfs-common` (este último suele estar instalado por defecto)
 - `nfs-kernel-server` proporciona `rpc.nfsd`, `rpc.mountd`, y para NFSv4 `rpc.svcgssd`
 - `nfs-common` proporciona `rpc.lockd`, `rpc.statd`, y para NFSv4 `rpc.gssd` y `rpc.idmapd`
- El fichero básico de configuración es el mismo en las dos versiones: `/etc/exports`

Servidor NFSv3

1. Configurar los directorios a exportar: fichero `/etc/exports`

- Ejemplo de fichero `/etc/exports`

```
/projects      (ro) proj*.usc.es(rw,no_subtree_check)
/home          193.144.84.0/24(rw,no_subtree_check,root_squash,sync)
/pub           (ro,all_squash)
```

- exporta `/projects` de sólo lectura para todo el mundo y lectura/escritura para los sistemas `proj*.usc.es`
- Algunas opciones de la exportación:
 - `rw/ro` exporta el directorio en modo lectura/escritura o sólo lectura
 - `root_squash` mapea los requerimientos del UID/GID 0 al usuario *anónimo* (por defecto usuario *nobody*, con UID/GID 65534); es la opción por defecto
 - `no_root_squash` no mapea root al usuario anónimo
 - `all_squash` mapea todos los usuarios al usuario anónimo
 - `squash_uids/squash_gids` especifica una lista de UIDs o GIDs que se deberían trasladar al usuario anónimo
`squash_uids=0-15,20,25-50`
 - `anonuid/anongid` fija el UID/GID del usuario *anónimo* (por defecto 65534)

- `subtree_check/no_subtree_check` con `subtree_check`, si se exporta un subdirectorio (no un filesystem completo) el servidor comprueba que el fichero solicitado por el cliente esté en el subdirectorio exportado; con `no_subtree_check` (opción por defecto) se deshabilita ese chequeo
 - `sync` modo síncrono: requiere que todas las escrituras se completen antes de continuar; es opción por defecto
 - `async` modo asíncrono: no requiere que todas las escrituras se completen; más rápido, pero puede provocar pérdida de datos en una caída
 - `secure` los requerimientos deben provenir de un puerto por debajo de 1024
 - `insecure` los requerimientos pueden provenir de cualquier puerto
- Para más opciones `man exports`
 - Cada vez que se modifica este fichero se debe ejecutar el comando `exportfs` para actualizar el servidor
 - # `exportfs -ra`
 - ver `man exportfs` para opciones del comando

2. Iniciar el demonio:

```
# service nfs-kernel-server start
```

3. Comprobar los directorios exportados con `showmount`

```
# showmount --exports localhost
```

- `showmount` muestra información de un servidor NFS: directorios que exporta, directorios montados por algún cliente y clientes que montan los directorios

4. Podemos ver las estadísticas del servidor NFS con `nfsstat`

Servidor NFSv4

1. Configuración de directorios y fichero export

- Los exports de NFSv4 deben residir en un pseudodirectorio, donde los directorios reales a exportar se montan con la opción `--bind`, por ejemplo para exportar `/home`

```
# mkdir /export
# mkdir /export/home
# mount --bind /home /export/home
```

- La opción `bind` permite remontar un directorio en otro sitio
 - Para que este montado permanezca, añadir al `fstab` la siguiente línea:

```
/home /export/home none bind 0 0
```

- Fichero `/etc/exports` en NFSv4

```
/export 193.144.84.0/24(rw,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check,sys
/export/home 193.144.84.0/24(rw,no_subtree_check,root_squash,sync)
```

- Nuevas opciones de la exportación:
 - `fsid=0` designa este path como la raíz de los directorios exportados por NFSv4
 - `crossmnt` permite que los directorios debajo del raíz se muestren adecuadamente (alternativamente, se puede poner la opción `nohide` en cada uno de esos directorios)

2. Iniciar el demonio y comprobar que funciona igual que en el caso de NFSv3.

Cliente NFS

El cliente NFS en Linux está integrado en el nivel del Sistema de Ficheros Virtual (VFS) del kernel

- no necesita un demonio particular de gestión (en otros UNIX, demonio *biod*)

Instalación:

1. Instalar (si no está ya instalado) el paquete `nfs-common`
2. Montar los directorios remotos con `mount -t nfs` (para v3) o `mount -t nfs4` (para v4), o añadir una entrada en `fstab` (ver Tema 3: Montado de los sistemas de ficheros). NOTA: en versiones actuales de Linux la opción `-t nfs` intenta montar con NFSv4 y si falla, pasa a NFSv3.

- Ejemplo de uso con `mount` (IP servidor NFS 193.144.84.1):

```
# mount -t nfs4 193.144.84.1:/home /mnt/home
```

- Ejemplo de entrada en `fstab`

```
193.144.84.1:/home /home nfs4 rw,auto 0 0
```

- Automount se usa frecuentemente con NFS (ver la parte de Autofs en Tema 3: Montado de los sistemas de ficheros: Autofs)

Opciones particulares de montaje con NFS:

- `rsize=n/wsize=n` especifican el tamaño del datagrama utilizado por los clientes NFS cuando realizan peticiones de lectura/escritura (pueden ajustarse para optimizar)
- `hard` el programa accediendo al sistema de ficheros remoto se colgará cuando el servidor falle; cuando el servidor esté disponible, el programa continuará como si nada (opción más recomendable)
- `soft` cuando una petición no tiene respuesta del servidor en un tiempo fijado por `timeo=t` el cliente devuelve un código de error al proceso que realizó la petición (puede dar problemas)

Para ver más opciones, ver `nfs(5)`

3.3. Consideraciones de seguridad en NFS

NFS no fue diseñado pensando en la seguridad:

- Los datos se transmiten en claro
- Usa el UID/GID del usuario en el cliente para gestionar los permisos en el servidor:
 - El usuario con UID *n* en el cliente obtiene permisos de acceso a los recursos del usuario con UID *n* en el servidor (aunque sean usuarios distintos)
 - Un usuario con acceso a root en un cliente podría acceder a los ficheros de cualquier usuario en el servidor (no a los de root, si se usa la opción `root_squash`)

Precauciones básicas:

1. Usar NFS sólo en Intranets seguras, donde los usuarios no tengan acceso de administrador en sus sistemas
2. Evitar el acceso a NFS desde fuera de la Intranet
 - Bloquear los puertos TCP/UDP 111 (*portmap*) y 2049 (*nfs*)

3. Usar NFSv4 con Kerberos, que incluye autenticación de hosts y cifrado
4. Usar versiones seguras de NFS (Secure NFS) u otros sistemas de ficheros (p.e. Self-certifying File System, SFS)

Ver NFS howto y http://www.cert.org/tech_tips/unix_configuration_guidelines.html#A13

4. Servicios de directorio

Necesidad de mantener una configuración única a través de múltiples sistemas

- Compartición de los ficheros de configuración
- Ficheros a compartir:
 - `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group`, etc.
- Mecanismos de compartición:
 - Copia de ficheros de un servidor central al resto de los equipos mediante `rdist` o `rsync`
 - Utilización de un servidor de dominio, que centralice esa información
 - NIS: Network Information Service
 - LDAP: Lightweight Directory Access Protocol

Concepto de dominio

Dominio conjunto de equipos interconectados que comparten información administrativa (usuarios, grupos, contraseñas, etc.) centralizada

- Necesidad de uno (o varios) servidores que almacenen físicamente dicha información y que la comunique al resto cuando sea necesario
- Normalmente se usa un esquema cliente/servidor
 - p.e. un usuario se conecta en un sistema cliente y este valida las credenciales del usuario en el servidor
- En Windows 2000, la implementación del concepto de dominio se realiza mediante el denominado Directorio Activo (*Active directory*)
 - Basado en LDAP y DNS

- En UNIX, el servicio clásico de gestión de dominios es NIS
 - NIS se considera bastante obsoleto
- Existen implementaciones libre del protocolo LDAP para Unix (**openLDAP**)
 - más potente y escalable que NIS para la implementación de dominios

4.1. Servicio de Información de Red NIS

Desarrollado por Sun Microsystem en los años 80

- Nombre original *Yellow Pages* (modificado por razones legales)
- Muy popular como sistema de administración de dominios en UNIX
- A principios de los años 90, versión NIS+ para Solaris 2.x
 - muy diferente de NIS
 - incorpora soporte para encriptación y autenticación de datos
 - complejo y poco soportado
- Para más información:
 - The Linux NIS(YP)/NYS/NIS+ HOWTO
 - Debian NIS HOWTO
 - Introducción a NIS y NFS


Funcionamiento básico de NIS

Base de datos distribuida

- Un servidor (*master*) mantiene los ficheros de configuración de los sistemas (*/etc/passwd*, */etc/group*, etc.)
 - cada archivo de configuración se convierte en una o más tablas (*mapas* NIS) de una base de datos
 - esos mapas se guardan en un formato binario llamado DBM (*DataBase Management*)
 - el servidor NIS maestro debería tener ambas, las tablas ASCII y las DBM

- en una red debe haber al menos una máquina actuando como un servidor NIS maestro
- Los clientes hablan directamente con el servidor NIS para leer la información almacenada en sus bases de datos DBM
- Pueden existir servidores NIS esclavos:
 - tienen copias de las bases de datos NIS
 - reciben estas copias del servidor NIS maestro cada vez que se realizan cambios a las bases de datos maestras
- Un servidor maestro y sus servidores esclavos y clientes constituyen un dominio NIS
 - una red puede tener múltiples servidores NIS, cada uno sirviendo a un dominio NIS diferente

Esquema de un dominio NIS



Comandos básicos de NIS

NIS incluye un conjunto amplio de comandos y demonios, algunos de los cuales son:

- `ypserv` demonio de servidor
- `ybind` demonio de cliente
- `domainname` establece el nombre del dominio
- `ypinit` configura un servidor como maestro o esclavo
- `ypxfr` descarga un mapa desde servidor maestro (en los esclavos)
- `yppush` ejecutado en el maestro, hace que los esclavos actualicen sus mapas
- `ypwhich` muestra el nombre del servidor NIS
- `ypcat` muestra las entradas de un mapa
- `yppasswd` cambia la contraseña en la base de datos de NIS
- `ypchfn` cambia el campo GECOS en la base de datos de NIS
- `ypchsh` cambia el login shell en la base de datos de NIS

Instalación de NIS en Debian

El proceso de puesta en marcha de NIS depende de la distribución

- veremos como instalar un servidor maestro y un cliente en Debian

Servidor maestro

1. Instalar el paquete `nis`
 - a) Indicar un nombre de dominio NIS (que no tiene que corresponder con el dominio de RED)
 - El nombre de dominio puede cambiarse con `domainname`
 - b) La configuración puede tardar, ya que intenta iniciarse como cliente NIS y se queda buscando un servidor
2. Cambiar el fichero `/etc/default/nis`
 - debemos poner `NISSERVER=master`
3. En el fichero `/etc/ypserv.securenets` añadir el número de la red local, para permitir acceso exclusivo a los sistemas de esa red

255.255.255.0 192.168.0.0

4. Ejecutar `/usr/sbin/ypserv` para iniciar el servidor
5. Editar (si es necesario) el fichero `/var/yp/Makefile`
 - permite configurar características generales así como las tablas a partir de las cuales se crean los mapas NIS
 - haciendo `make` en ese directorio se crean los mapas que se guardan en `/var/yp/dominio`
 - cada vez que se modifique alguna tabla (p.e. añadiendo un nuevo usuario), debemos hacer `make` para actualizar los mapas NIS
6. Ejecutar `/usr/lib/yp/ypinit -m` para que el sistema se configure como servidor maestro
 - no añadir ningún servidor NIS más (`Ctrl-D`)
7. Podemos comprobar que funciona bien haciendo un `ypcat` de alguno de los mapas (p.e. `ypcat passwd`)
8. Por último, el servidor debe configurarse también como cliente
 - seguir los pasos de la siguiente sección

Cliente NIS

1. Eliminar de los ficheros locales los usuarios, grupos y otra información que queramos que sea accesible por NIS (sólo en los clientes)
2. Instalar el paquete `nis` e indicar el nombre del dominio NIS
3. Si se desea, cambiar `/etc/yp.conf` para especificar el servidor NIS concreto
 - por defecto, busca el servidor mediante un broadcast
4. Modificar el archivo `/etc/nsswitch.conf` para que busque `passwd`, `group` y `shadow` por NIS:

```
passwd:      files nis
group:       files nis
shadow:      files nis
```

- El formato y opciones de ese fichero lo vimos en el Tema 5: Ficheros de configuración de red
- Alternativamente, se puede dejar el modo `compat` añadiendo al final de los ficheros `passwd`, `shadow` y `group` del cliente un `+`, para indicar que vamos a usar NIS
- este método permite incluir/excluir determinados usuarios
- ver NIS-HOWTO: Setting up a NIS Client using Traditional NIS

Fichero `/etc/netgroup`

NIS introduce el concepto de *netgroups*

- grupos de usuarios, máquinas y redes que pueden ser referenciadas como un conjunto
- se definen en el fichero `/etc/netgroup`, en principio, sólo en el servidor NIS maestro

Formato de una entrada en `netgroup`

```
netgroup_name (host, user, NIS_domain), ...
```

- `host` nombre de una máquina en el grupo
- `user` nombre de login de un usuario de la máquina `host`
- `NIS_domain` dominio NIS nombre del dominio NIS

Pueden dejarse entradas en blanco o con un guión:

- Una entrada en blanco implica cualquier valor, p.e.
 - `(doc19, ,)` indica todos los usuarios del host `doc19`
- Una entrada con un guión (-) implica campo sin valor, p.e.
 - `(-, pepe,)` indica el usuario `pepe` y nada más

Ejemplo de un fichero `/etc/netgroup`

```
sysadmins    (-,pepe,) (-,heidis,) (-,jnguyen,) (-,mpham,)
servers      (numark,-,) (vestax,-,)
clients      (denon,-,) (technics,-,) (mtx,-,)
research     (-,boson,) (-,jyom,) (-,weals,) (-,jaffe,)
allusers     sysadmins research
allhosts     servers clients
```

Estos *netgroups* pueden usarse en varios ficheros del sistema para definir permisos:

- con NIS en modo `compat`, p.e. añadiendo `+@sysadmins` en `/etc/passwd` daríamos permiso de acceso a los usuarios definidos como `sysadmins`
- en el fichero `/etc/exports`, para indicar grupos de máquinas a las que exportar un directorio por NFS

```
/home          allhosts(rw,root_squash, sync)
```
- en los ficheros `/etc/hosts.allow` y `/etc/hosts.deny` de los TCP Wrappers
- etc.

5. Servicio de directorio: LDAP

LDAP: Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (*Lightweight Directory Access Protocol*)

- Protocolo de red para consulta y modificación de datos de directorios X.500
 - X.500: Estándares de la ITU-T para servicios de directorio
 - Define, entre otros, un protocolo de acceso a directorios llamado DAP (*Directory Access Protocol*)
 - DAP definido sobre la pila completa de niveles OSI: costoso y complejo
- LDAP es una alternativa ligera al protocolo DAP
 - Opera directamente sobre TCP/IP
 - Actualmente, la mayoría de servidores de directorio X.500 incorporan LDAP como uno de sus protocolo de acceso
- Diferentes implementaciones del protocolo LDAP
 - Microsoft Server Active Directory
 - NetIQ eDirectory
 - Oracle Internet Directory
 - IBM Security Directory Server

- Apache Directory Server
- 389 Directory Server
- Red Hat Directory Server
- OpenLDAP
- Más información sobre LDAP
 1. LDAP Linux HOWTO
 2. Sección 19.3 del libro “Unix and Linux System Administration Handbook” (4a ed.)
 3. IBM RedBooks: Understanding LDAP - Design and Implementation
 4. Recursos, ayudas, . . . : ldapman.org

5.1. OpenLDAP

- Implementación *open source* del protocolo LDAP
- Basado en software desarrollado en la Universidad de Michigan
- Incluye cuatro componentes principales
 - slapd - demonio LDAP stand-alone (servidor)
 - slurpd - demonio de replicación y actualización de LDAP
 - librerías que implementan el protocolo LDAP
 - utilidades, herramientas, y clientes básicos
- Más información sobre la configuración de OpenLDAP en el OpenLDAP Administrator's Guide

5.2. Modelo de datos de LDAP

Un directorio es una base de dato optimizada para lectura, navegación y búsqueda


- la información se almacena de manera jerárquica
- generalmente no se soportan transacciones complejas ni sistemas de recuperación
- las actualizaciones son cambios simples

- proporcionan respuestas rápidas a grandes volúmenes de búsquedas
- el directorio puede estar replicado y/o distribuido entre varios sistemas (p.e. DNS)

LDAP organiza el directorio como una estructura jerárquica de entradas (nodos) en forma de árbol

- Cada entrada posee un conjunto de atributos, que pueden ser de diferentes tipos
 - cada atributo se identifica por su tipo y uno o más valores
 - los tipos son normalmente palabras nemotécnicas, como `uid` (identificador de usuario), `cn` (*common name*), `c` (*country*), `dc` (*domain component*), etc.
 - los diferentes atributos de un nodo están determinados por la clase a la que pertenece
 - las clases permiten definir entradas con diferente información: clases para personas, para equipos, administrativas, etc.
 - las clases se definen mediante ficheros de *esquema* (*schema*)
- Cada nodo debe poseer un nombre único: *nombre distinguido* o `dn` (*distinguished name*)
 - el `dn` identifica de forma unívoca cada objeto en la base de datos

Ejemplo: árbol de usuarios y grupos en LDAP, basado en nombres de dominios de Internet:



- cada nodo puede tener varios atributos, p.e. el nodo *uid=pepe* podría tener los siguientes atributos:

```

dn: uid=pepe,ou=People,dc=midominio,dc=test
objectClass: account
cn: Jose Pena
sn: Pena
description: alumno
mail: pepe@midominio.test

```

- el formato en el que se muestran los atributos del objeto se denomina LDIF (*LDAP Data Interchange Format*)
 - formato de intercambio de datos para importar y exportar datos a un servidor LDAP

5.3. Instalación de un servidor LDAP

Describiremos como montar un servidor LDAP simple que nos permita la gestión de usuarios y grupos

- el servidor mantendrá la lista de usuarios y grupos del dominio
- en los clientes la autenticación de usuarios y los permisos se basará en el servidor LDAP

Pasos para la instalación del servidor en Debian

1. Instalar los paquetes `slapd` (servidor OpenLDAP) y `ldap-utils` (utilidades del paquete OpenLDAP: `ldapsearch`, `ldapadd`)

- En la configuración, elegir una contraseña para el administrador del LDAP (no tiene que ser la contraseña de root del sistema)
- El comando `slapcat` permite ver la estructura creada
 - comprobar que la estructura creada por defecto es correcta
- Podemos hacer búsquedas sencillas con `ldapsearch`

```
# ldapsearch -x -b dc=midominio,dc=test cn=admin
```

2. Ficheros de configuración:

a) Fichero de opciones del demonio `/etc/default/slapd`

- Permite, entre otras cosas, especificar las interfaces donde se desea que escuche ldap (por defecto, todas las interfaces usando TCP puerto 389, URI `ldap://389`)
- La variable `SLAPD_SERVICES` indica los mecanismos de escucha de slapd
 - Puede aceptar conexiones estándar (`ldap://`), conexiones seguras con SASL (*Simple Authentication and Security Layer*), usando `ldaps:///` o peticiones realizadas desde sockets UNIX (`ldapi:///`)
- Indicar que acepte conexiones estándar en la red del cliente (`ldap://172.25.25.1:389/`), y reiniciar el servicio (`service slapd restart`)

b) Fichero de configuración del servidor `/etc/ldap/sldap.conf`

- Fichero de configuración del demonio `slapd` (en principio, no es necesario cambiarlo)
- En versiones recientes, cambiado por ficheros LDIF en el directorio `/etc/ldap/slapd.d`
- Para más info, ver `man slapd.conf`

c) Fichero `/etc/ldap/ldap.conf`

- Fichero de configuración global para los clientes LDAP
- Permite especificar la base por defecto, el servidor LDAP, etc. (cambiarlo para poner nuestra configuración, comprobar que tiene permisos 644)

- Para más info, ver `man ldap.conf`

3. Crear la estructura de la base de datos: crearemos los nodos de `People` y `Group` del árbol LDAP

a) Crear el siguiente fichero `estructura.ldif` en formato LDIF:

```
dn: ou=People,dc=midominio,dc=test
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: People
```

```
dn: ou=Group,dc=midominio,dc=test
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: Group
```

b) Añadir los nodos a la base de datos:

```
# ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=midominio,dc=test' -W
-f estructura.ldif
```

- `-x` autenticación simple sin SASL
- `-D` nombre distinguido con el que nos conectamos a LDAP (ponemos el del administrador)
- `-W` pide la contraseña de forma interactiva
- `-f` fichero a cargar

4. Añadir un usuario y un grupo a la base de datos

a) Crear un fichero como este, que tiene la información para un usuario y un grupo:

```
dn: uid=pepe,ou=People,dc=midominio,dc=test
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: pepe
cn: Jose Pena
uidNumber: 2000
gidNumber: 2000
homeDirectory: /home/pepe
loginShell: /bin/bash
gecos: Jose Pena, Despacho 22,,
```

```
dn: cn=pepe,ou=Group,dc=midominio,dc=test
objectClass: top
objectClass: posixGroup
cn: pepe
gidNumber: 2000
```

- define un usuario `pepe` y un grupo `pepe` con información similar a la que aparece en el fichero `/etc/passwd`
- puede añadirse más información, como la que aparece en el fichero `/etc/shadow`: campos `shadowMax`, `shadowExpire`, `shadowWarning`, etc.

b) Añadir el fichero con:

```
# ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=midominio,dc=test' -W
-f user-group.ldif
```

c) Probarlo haciendo búsquedas, tipo:

```
# ldapsearch -x uid=pepe
```

d) Añadir una contraseña al usuario: puede hacerse directamente metiendo un campo `userPassword` en el fichero anterior, pero es preferible hacerlo mediante el comando `ldappasswd`

```
# ldappasswd -x 'uid=pepe,ou=People,dc=midominio,dc=test'
-D 'cn=admin,dc=midominio,dc=test' -W -S
```

5. Por último, también podemos querer instalar el servidor como cliente, por lo que debemos seguir los pasos indicados en la sección de instalación de un cliente

5.4. Migración desde ficheros o NIS

Si tenemos un sistema configurado mediante ficheros (`passwd`, `shadow`, etc.) o NIS, migrar a LDAP puede ser laborioso

- los scripts del paquete *MigrationTools* son de gran ayuda

Migración desde ficheros

Pasos para migrar los usuarios definidos en `/etc/passwd` a LDAP

1. Instalar el paquete `migrationtools`
2. Modificar el fichero `/usr/share/migrationtools/migrate_common.ph` para indicar el dominio y la base LDAP

```
$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "midominio.test"
$DEFAULT_BASE = "dc=midominio,dc=test"
```

3. Descomentad y poned los valores adecuados en las variables `$IGNORE_UID...` y `$IGNORE_GID...` para que no considere los usuarios y grupos del sistema
4. Utilizar los diferentes scripts del directorio `/usr/share/migrationtools` para incorporar la información del sistema al directorio
 - `migrate_base.pl` genera entradas correspondientes a las unidades organizativas por defecto: `People`, `Group`, `Hosts`, etc. (ya lo tenemos)
 - Otros scripts generan entradas asociadas a diferentes ficheros del sistema

Script	Migra
<code>migrate_passwd.pl</code>	<code>/etc/passwd</code> y <code>/etc/shadow</code>
<code>migrate_group.pl</code>	<code>/etc/group</code>
<code>migrate_hosts.pl</code>	<code>/etc/hosts</code>
<code>migrate_fstab.pl</code>	<code>/etc/fstab</code>
...	

- Estos scripts generan ficheros LDIF que podemos añadir a la base LDAP con `ldapadd`
- Ejemplo: migración de los usuarios
 - crear el fichero ldif con los usuarios con el comando

```
# ./migrate_passwd.pl /etc/passwd ./passwd.ldif
```
 - añadir el fichero generado a la base LDAP con

```
# ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=midominio,dc=test'
-W -f ./passwd.ldif
```

5.5. Instalación de un cliente LDAP

Describiremos como como configurar un cliente para que acceda a la información almacenada en el directorio de LDAP del servidor

- Tres pasos:
 1. Indicar en el fichero `/etc/ldap/ldap.conf` la información sobre el servidor LDAP y el URI
 2. Instalar y configurar el *Name Service Switch* (fichero `/etc/nsswitch.conf`)

3. Instalar y configurar el módulo de autenticación (PAM, *Pluggable Authentication Modules*)
 - Los módulos necesarios para esta configuración pueden descargarse de la página de PADL (www.padl.com) o directamente como paquetes Debian
 - Descargar los paquetes `libnss-ldap`, `libpam-ldap` (opcionalmente, descargar también el `nscd`)
 - En la configuración indicar como URI `ldap://ip_del_servidor/`, el DN de la base del directorio LDAP, versión 3 de LDAP, y el password del administrador LDAP
 - Estas configuraciones se guardan en los ficheros `/etc/libnss-ldap.conf` y `/etc/pam_ldap.conf` (ver `man libnss-ldap.conf` y `man pam_ldap.conf`)
 - En la instalación nos pide la clave del administrador de LDAP:
 - esta clave se guarda en plano en los ficheros `/etc/pam_ldap.secret` y `/etc/libnss-ldap.secret`, y se usa para que el root del sistema pueda modificar directamente las contraseñas de los usuarios
 - si no se quiere tener ese fichero con la clave, no indicar ninguna clave cuando nos la pide y en los ficheros `/etc/libnss-ldap.conf` y `/etc/pam_ldap.conf` comentar la línea que empieza por `rootbinddn`
 - En algunas distros (RedHat) existe la herramienta `authconfig` que facilita esta configuración

Configurar el *Name Service Switch*

El NSS se encarga, entre otras, de realizar la correspondencia entre los números y nombres de usuario

- permite gestionar los permisos de acceso de usuarios a ficheros
- se configura a través del fichero `/etc/nsswitch.conf`
- la configuración de ese fichero la vimos en el tema 3

Pasos (después de haber instalado el paquete `libnss-ldap`):

1. Modificar las líneas de `passwd`, `group` y `shadow` del fichero `nsswitch.conf`

```
passwd:    files ldap
group:     files ldap
shadow:    files ldap
```

- esto indica al NSS que busque la información primero en los ficheros y, si no la encuentra, en el servidor LDAP

2. Probar que funciona:

- a) Crear el directorio `/home/pepe` y cambiarle el propietario y grupo a `pepe`
- b) Hacer un `su - pepe` para ver que podemos cambiar al usuario `pepe` en el cliente

Configurar el módulo de autenticación

Aunque el usuario es válido en el cliente, todavía no podemos autenticarnos (entrar en la cuenta)

- Debemos configurar el servicio PAM

PAM (*Pluggable Authentication Module*) biblioteca de autenticación genérica que cualquier aplicación puede utilizar para validar usuarios, utilizando por debajo múltiples esquemas de autenticación alternativos (ficheros locales, Kerberos, LDAP, etc.)

- permite añadir nuevos mecanismos de autenticación (Kerberos, LDAP, ...) sin tener que modificar los servicios de entrada al sistema como `login`, `ftp`, `ssh`, etc.
- PAM utiliza módulos que proporcionan autenticación en los servicios de entrada al sistema:
 - Módulos de autenticación (`auth`): comprobación de contraseñas (utilizado por el proceso de `login` para averiguar si las credenciales tecleadas por el usuario (nombre y contraseña) son correctas)
 - Módulos de cuentas (`account`): controlan que la autenticación sea permitida (que la cuenta no haya caducado, que el usuario tenga permiso de iniciar sesiones a esa hora del día, etc.)
 - Módulos de contraseña (`password`): permiten cambiar contraseñas

- Módulos de sesión (**session**): configuran y administran sesiones de usuarios (tareas adicionales que son necesitadas para permitir acceso, como el montaje de directorios, actualización del fichero `lastlog`, etc.)
- Las librerías de PAM están en `/lib/security` y los ficheros de configuración en `/etc/pam.d/`
- Existe un fichero de configuración para cada servicio que usa PAM
- También existen ficheros comunes que son incluidos por los ficheros de configuración: `common-auth`, `common-account`, `common-password` y `common-session`
- Versiones recientes de PAM gestionan estos ficheros mediante el comando `pam-auth-update` y los ficheros en `/usr/share/pam-configs`

Configuración de PAM para usar LDAP el proceso de instalación del paquete `libpam-ldap` ya modifica de forma adecuada los ficheros de configuración de PAM, pero da algunos problemas

1. En el fichero `/usr/share/pam-configs/ldap`, borra la opción `use_authtok` (con esta opción, no permite que los usuarios cambien su contraseña) y ejecuta `pam-auth-update`
2. Si queremos crear directorios home “al vuelo” (el home del usuario se crea al entrar por primera vez en su cuenta), crear el fichero `/usr/share/pam-configs/my_m` con el siguiente contenido

```
Name: activate mkhomedir
Default: yes
Priority: 900
Session-Type: Additional
Session:
        required          pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel
```

y ejecutar `pam-auth-update` (Nota: el directorio solo se va a crear cuando el usuario se conecta en servidor)

3. Probar que funciona:
 - a) Entrar en la cuenta como un usuario LDAP
 - b) Cambiar la contraseña del usuario

Paquete nscd Se trata del *Name Service Cache Daemon*

- Hace caché para los nombres leídos del servidor LDAP para aumentar la eficiencia

5.6. Configuración de LDAP con múltiples servidores

Podemos configurar varios servidores LDAP que mantengan imágenes sincronizadas de la información del directorio

- equilibran la carga de las consultas, y mejora la tolerancia a fallos

Esquema de maestro único y múltiples esclavos

- el *maestro* mantiene la copia principal sobre la que se hacen los cambios
 - si un cliente intenta hacer un cambio en un esclavo, este lo redirige automáticamente al maestro
- cada vez que se produce un cambio en el directorio del maestro, el servicio `slapd` escribe dicho cambio, en formato LDIF, en un fichero de log
- el demonio `slurpd` lee dichos cambios e invoca las operaciones de modificación correspondientes en todos los esclavos

Para configurarlo debemos hacer que el maestro y los esclavos partan de un estado de directorio común

- copiar manualmente la base de datos LDAP del maestro a todos los esclavos

En el maestro y en los esclavos debemos modificar el fichero `/etc/ldap/slapd.conf`

- Maestro:
 - añadir una directiva `replica` por cada esclavo, donde se indique el nombre del esclavo y una cuenta con permiso de escritura en el LDAP del esclavo (`bindn`)

```
replica uri=ldap://esclavo.midominio.test:389
        binddn="cn=Replicator,dc=midominio,dc=test"
        bindmethod=simple credentials=CONTRASEÑA_PLANA
```
 - indicar el fichero de log donde se guardan los cambios

```
relogfile /var/lib/ldap/relog
```


- Esclavo:
 - añadir una línea `updatedn` indicando la cuenta con la que el servicio `slurpd` del servidor maestro va a realizar las modificaciones en la réplica del esclavo
 - esa cuenta debe tener permisos de escritura en la base de datos del esclavo, y debe coincidir con la indicada en el campo `binddn` del maestro
 - añadir una línea `updateref` para indicar al servidor esclavo que cualquier petición directa de modificación que venga de un cliente debe ser redireccionada al servidor maestro

```
updatedn    "cn=Replicator,dc=midominio,dc=test"
updateref  ldap://maestro.midominio.test
```

Para más detalles ver: OpenLDAP Administrator's Guide: Replication with slurpd

5.7. Herramientas de administración de LDAP

Administrar LDAP desde línea de comandos resulta muy engorroso

- Existen numerosas herramientas visuales que facilitan la gestión de LDAP
- Algunas de ellas son:
 1. `phpldapadmin` - interfaz basada en web para administrar servidores LDAP
 2. `gosa` - herramienta de administración, basada en PHP, para gestión de cuentas y sistemas en LDAP
 3. `ldap-account-manager` - webfrontend para gestión de cuentas en un directorio LDAP
 4. `gq` - cliente LDAP basado en GTK+/GTK2 (bastante simple)
 5. `cpu` - herramientas de gestión para consola: proporciona comandos tipo `useradd`/`userdel` para usar con LDAP

6. Compartición Linux-Windows: Samba

Samba permite a un sistema UNIX conversar con sistemas Windows a través de la red de forma nativa

- el sistema Unix aparece en el “Entorno de red” de Windows
- los clientes Windows pueden acceder a sus recursos de red e impresoras compartidas
- el sistema UNIX puede integrarse en un dominio Windows, bien como Controlador Primario del Dominio (PDC) o como miembro del dominio

Veremos una configuración “básica” de Samba; para saber más:

1. The Samba Homepage
2. The Official Samba-3 HOWTO and Reference Guide
3. The Unofficial Samba HOWTO
4. The Linux Samba-OpenLDAP Howto
5. Using Samba, 2nd Edition, O’Reilly & Associates
6. Integración de redes con OpenLDAP, Samba, CUPS y PyKota
7. Curso de Integración de Sistemas Linux/Windows

6.1. Funcionamiento de Samba

Samba implementa los protocolos NetBIOS y SMB

- NetBIOS: protocolo de nivel de sesión que permite establecer sesiones entre dos ordenadores
- SMB (*Server Message Block*): permite a los sistemas Windows compartir ficheros e impresoras (llamado *Common Internet File System*, CIFS por Microsoft)

Samba ofrece los siguientes servicios

- Servicios de acceso remoto a ficheros e impresoras
- Autenticación y autorización
- Servicio de resolución de nombres

Demonios Samba

Samba utiliza dos demonios: `smbd` y `nmbd`

- `smbd` permite la compartición de archivos e impresoras sobre una red SMB, y proporciona autenticación y autorización de acceso para clientes SMB; ofrece los dos modos de compartición de recursos existentes en Windows
 - modo basado en usuarios o modo *user* (propio de los dominios Windows NT o 2000)
 - modo basado en recursos o modo *share* (propio de Windows 3.11/95)
- `nmbd` permite que el sistema Unix participe en los mecanismos de resolución de nombres propios de Windows (WINS), lo que incluye
 - anuncio en el grupo de trabajo
 - gestión de la lista de ordenadores del grupo de trabajo
 - contestación a peticiones de resolución de nombres
 - anuncio de los recursos compartidos

Otras utilidades Samba

Adicionalmente a los dos programas anteriores, Samba ofrece varias utilidades; algunas de las más relevantes son:

- `smbclient` interfaz que permite a un usuario de un sistema Unix conectarse a recursos SMB y listar, transferir y enviar ficheros
- `swat` (*Samba Web Administration Tool*) utilidad para configurar Samba de forma local o remota utilizando un navegador web
- `smbfs` sistema de ficheros SMB para Linux: permite montar un recurso SMB ofrecido por un servidor SMB (un sistema Windows o un servidor Samba) en un directorio local
- `winbind` permite al sistema UNIX resolver nombres y grupos desde un servidor Windows

6.2. Instalación básica de Samba

Veremos una instalación básica de Samba en nuestro sistema Debian:

- permitirá desde un Windows acceder a los directorios de usuarios

Instalación de los paquetes

El paquete básico a instalar es `samba` que incluye los demonios de Samba

- instala también el paquete `samba-common`, que incluye utilidades como `smbpasswd` y `testparm`

Otros paquetes de Samba son:

- `smbclient` herramientas para el cliente Samba
- `smbfs` comandos para montar y desmontar `smbfs`
- `swat` *Samba Web Administration Tool*
- `winbind`

Sólo instalaremos `samba` y `samba-common`

- la instalación nos pide un nombre de Grupo de Trabajo/Dominio
 - indicar un nombre, que debemos usar en el sistema Windows

6.3. Configuración de Samba

La configuración de Samba se realiza en el fichero `/etc/samba/smb.conf`

- establece las características del servidor Samba, así como los recursos que serán compartidos en la red

Ejemplo sencillo:

```
[global]
  workgroup = MIGRUP0
[homes]
  comment = Home Directories
[pub]
  path = /espacio/pub
```

Estructura del archivo `smb.conf`

El fichero `/etc/samba/smb.conf` se encuentra dividido en secciones, encabezados por una palabra entre corchetes

- En cada sección figuran opciones de configuración, de la forma `etiqueta = valor`, que determinan las características del recurso exportado por la sección

- Existen tres secciones predefinidas: `global`, `homes` y `printers`
- Otras secciones (como `pub` en el ejemplo anterior) definen otros recursos para compartir

Secciones predefinidas:

[`global`] define los parámetros de Samba a nivel global del servidor, por ejemplo, el programa utilizado para que un usuario pueda cambiar su clave (`passwd program`)

[`homes`] define automáticamente un recurso de red por cada usuario conocido por Samba; este recurso, por defecto, está asociado al directorio *home* del usuario en el ordenador en el que Samba está instalado

[`printers`] define un recurso compartido por cada nombre de impresora conocida por Samba

Niveles de Seguridad

Samba ofrece dos modos de seguridad, correspondientes a los dos modos de compartición de recursos ya vistos

- Modo *share*: cada vez que un cliente quiere utilizar un recurso ofrecido por Samba, debe suministrar una contraseña de acceso asociada a dicho recurso
- Modo *user*: el cliente establece una sesión con el servidor Samba (mediante usuario y contraseña); una vez Samba valida al usuario, el cliente obtiene permiso para acceder a los recursos ofrecidos por Samba

El nivel de seguridad se especifica con la opción `security`, la cual pertenece a la sección [`global`]

```
security = share | user | server | domain | ADS
```

Los niveles `user`, `server`, `domain` y `ADS` corresponden todos ellos al modo de seguridad `user`

- Nivel `user`: el encargado de validar al usuario es el sistema Unix donde Samba se ejecuta; es necesario que existan los mismos usuarios y con idénticas contraseñas en los sistemas Windows y en el servidor Samba
- Nivel `server`: Samba delega la validación del usuario en otro ordenador, normalmente un sistema Windows 2000 (método no recomendado)

- Nivel **domain**: el ordenador en el que se delega la validación debe ser un Controlador de Dominio (DC), o una lista de DCs; el sistema Samba actúa como miembro de un dominio
- Nivel **ADS**: en Samba-3 permite unirse a un dominio basado en Active Directory como miembro nativo

El modo por defecto es **user**

6.4. Otros comandos Samba

La suite Samba incluye otros comandos, como son:

- **testparm** permite chequear el fichero `smb.conf` para ver si es correcto
- **net** herramienta básica para administrar Samba y servidores SMB remotos; funciona de forma similar al comando **net** de DOS
- **smbpasswd** permite cambiar la contraseña usada en las sesiones SMB; si se ejecuta como root también permite añadir y borrar usuarios del fichero de contraseñas de Samba
- **smbstatus** muestra las conexiones Samba activas
- **smbclient** permite a un usuario de un sistema Unix conectarse a recursos SMB y listar, transferir y enviar ficheros